


SUCHE NACH FLURSTÜCKEN

Stand: 07. August 2019



Zur Anzeige eines **Flurstücks** gehen Sie direkt auf den Kartenviewer.

Wechseln Sie links neben dem Kartenansichtsfenster auf "Such- und Downloadmodule".


Dort befindet sich automatisch eingebunden die Flurstückssuche. Klicken Sie das Wort „Flurstückssuche“ an. In dem sich öffnenden Fenster müssen Sie auf jeden Fall die letzte Zeile folgendermaßen ausfüllen:

"Flurnummer *MINUS* Zähler

(wenn noch vorhanden weiter mit)

***SCHRÄGSTRICH* Nenner"**

z. B. 3 - 42 / 3



Search results			
1 bis 10 von 225 Einträgen			
Gemarkungsnummer:	Gemarkungsname:	Flur-Zähler/Nenner:	Katasteramt:
1978	Altenbamberg	0-1487	VermiA Rheinhessen-Nahe
1980	Feibingert	0-1487	VermiA Rheinhessen-Nahe
1981	Hallgarten	0-1487	VermiA Rheinhessen-Nahe
1982	Duchroth	0-1487	VermiA Rheinhessen-Nahe
2062	Rehborn	0-1487	VermiA Rheinhessen-Nahe
2066	Becherbach	0-1487	VermiA Rheinhessen-Nahe
3800	Mauchenheim	0-1487	VermiA Rheinhessen-Nahe
3952	Roxheim	0-1487	VermiA Rheinpfalz
3964	Beindersheim	0-1487	VermiA Rheinpfalz
3976	Maxdorf	0-1487	VermiA Rheinpfalz

Um die Anzahl der Suchergebnisse zu reduzieren, sollten Sie zusätzlich den Gemarkungsnamen **oder** die Gemarkungsnummer (i.d.R. eine 4-stellige Zahl) angeben. Durch das Anwählen des gewünschten Flurstücks wird das Kartenbild auf das Flurstück zentriert.

WICHTIGE HINWEISE zur Flurstückssuche:

- Das Liegenschaftskataster **in der Pfalz** enthält keine Flurnummern, hier ist an erster Stelle der Wert "0" anzugeben.
- Umlaute im Gemarkungsnamen müssen momentan durch "*" ersetzt werden.
- Ebenfalls muss hierbei die Großschreibung beachtet werden.



Falls Sie eine solche **Fehlermeldung** beim Anklicken der Flurstückssuche erhalten:

„Das Koordinatensystem (CRS) der abgefragten Objekte unterscheidet sich vom Koordinatensystem des Viewers (→ [EPSG:4326](#)). Eine Abfrage ist nicht möglich. Bitte wechseln sie das Koordinatensystem auf → [EPSG:25832](#))“

So müssen Sie lediglich von Gauß-Krüger oder den Geographischen Koordinaten in „UTM zone 32N“ wechseln. Diese Einstellung befindet sich oberhalb der „Kartenebenen“ und „Meine Geodaten“.